

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Configurar a firewall ufw no Ubuntu sem ficar de fora do servidor

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1365

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1365>

Configurar a firewall ufw no Ubuntu sem ficar de fora do servidor

 VPS e Servidores  Criado em 10 de outubro de 2026  3 min de leitura



O **ufw** (Uncomplicated Firewall) é a firewall simples do Ubuntu: fecha tudo o que entra e abre só o que lhe disser. A regra de ouro cabe numa linha: **abra primeiro a porta do SSH, ligue depois**. Ligar o ufw sem essa regra fecha a porta por onde está a entrar, e é a causa número um de quem perde o acesso a um servidor (ver **perdi o acesso SSH ao servidor**). Os comandos são seus, num servidor seu: o suporte não os faz por si (ver **até onde vai o nosso suporte**).

Passo a passo

1 Veja se já está instalado e o estado. `sudo ufw status`. No Ubuntu vem instalado e inactivo. No Debian, instale com `sudo apt install ufw`.

2 Defina a política de base: `sudo ufw default deny incoming` e `sudo ufw default allow outgoing`. Bloqueia o que entra e deixa passar o que sai.

3 Abra o SSH, primeiro de tudo: `sudo ufw allow OpenSSH` (assume a porta 22). Se o seu SSH usa outra porta, abra essa: `sudo ufw allow 2222/tcp`, trocando o número.

4 Abra o que o servidor serve. Para um site: `sudo ufw allow 80/tcp` e `sudo ufw allow 443/tcp`. Só estas, mais nada, a menos que saiba para que serve.

5 Ligue: `sudo ufw enable`. Vai avisar que pode cortar a ligação SSH; como abriu a porta, responda `y`.

6 Confirme numa janela nova, antes de fechar a primeira: `ssh utilizador@0.ENDereco.D0.VPS`. E veja as regras: `sudo ufw status verbose`.

? Regras que vai querer a seguir

Quero...	Comando
Limitar as tentativas de SSH	<code>sudo ufw limit ssh</code> (recusa um endereço que tente ligar-se demasiadas vezes em pouco tempo)
Deixar o SSH entrar só do meu endereço	<code>sudo ufw allow from 203.0.113.5 to any port 22 proto tcp</code> (o endereço é um exemplo; troque pelo seu, e retire a regra mais aberta do SSH)
Ver as regras numeradas	<code>sudo ufw status numbered</code>
Apagar uma regra	<code>sudo ufw delete 3</code> (o número da lista)
Desligar a firewall	<code>sudo ufw disable</code>
Recomeçar do zero	<code>sudo ufw reset</code> (apaga todas as regras e desliga)

! O Docker ignora o ufw.

Uma porta publicada por um contentor (`-p 8080:80`) fica aberta ao mundo mesmo sem regra no ufw, porque o Docker escreve as suas próprias regras. Ver **portas e firewall num VPS: porque a aplicação não responde**. No AlmaLinux e no Rocky não se usa o ufw, e sim o `firewalld`, explicado no mesmo artigo.

💡 Se ficou de fora, o console do painel resolve.

Pelo console, `sudo ufw disable` desliga a firewall e volta a deixá-lo entrar, para corrigir as regras com calma. Se com a porta aberta no servidor ainda não consegue ligar, pode haver outra firewall fora do servidor, na rede: diga-nos e vemos do nosso lado. Ver **manter o VPS seguro: as seis coisas que contam**.

🔊 PRECISA DE AJUDA?

Ligou a firewall e perdeu o acesso? Diga-nos o endereço do VPS e a regra que ia aplicar.

 [Abrir um pedido de suporte →](#)

🔗 VEJA TAMBÉM

[Portas e firewall num VPS: porque a aplicação não responde](#)




[Perdi o acesso SSH ao servidor](#)[Instalar o fail2ban para travar tentativas de palavra-passe no SSH](#)[Manter o VPS seguro: as seis coisas que contam](#)**MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, MoçambiqueCONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·
www.mozout.co.mzHORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - FechadoVersão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1365 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:51