

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar ou actualizar o Node.js num VPS: pacote da distribuição, NodeSource ou nvm

Node.js, Python e Docker

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1111

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022


<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1111>

Instalar ou actualizar o Node.js num VPS: pacote da distribuição, NodeSource ou nvm

📁 Node.js, Python e Docker

📅 Criado em 10 de outubro de 2026

🕒 3 min de leitura



Instalou o Node.js num VPS e a versão é antiga demais para o seu projecto, ou precisa de subir de versão. **A resposta curta:** há três caminhos, e a escolha depende de quantos projectos tem e de quem os corre. Para um servidor com uma aplicação, o repositório da NodeSource é o mais directo. Para vários projectos com versões diferentes, o `nvm`. O pacote da distribuição é o mais simples, mas costuma estar atrás.

➞ Os três caminhos

Método	Bom para	A armadilha
Pacote da distribuição (<code>apt</code> , <code>dnf</code>)	Instalar depressa, com actualizações de segurança do sistema.	A versão costuma ser mais antiga do que a que o projecto pede. Em AlmaLinux e Rocky a distribuição oferece fluxos de módulos (<code>dnf module list nodejs</code>).
Repositório da NodeSource	Uma versão recente e fixa para todo o sistema; as actualizações vêm pelo <code>apt</code> ou <code>dnf</code> .	Segue o comando da página deles, que muda com as versões; não o copie de um tutorial antigo.
<code>nvm</code> (Node Version Manager)	Vários projectos com versões diferentes, ou testar uma versão nova sem tocar na antiga.	Instala por utilizador, não para o sistema. O <code>systemd</code> e o <code>PM2</code> não carregam o <code>nvm</code> : use o caminho completo do <code>node</code> .

🔄 Escolher a versão e confirmar

1

Veja o que o projecto pede: o campo `engines` do `package.json` ou o README. Prefira uma versão de *suporte de longa duração* (LTS): segundo a política do Node.js, são as versões de numeração par que passam a LTS; as datas de fim de suporte estão em nodejs.org.

- 2** **Instale pelo método escolhido**, seguindo a documentação actual do projecto (NodeSource ou nvm). As instruções mudam com o tempo, por isso este artigo não as copia. Com o nvm, depois da instalação:

```
nvm install 22
nvm use 22
nvm alias default 22
```

O 22 é um exemplo: use a versão de que precisa.

- 3** **Confirme:**

```
node -v
npm -v
which node
```

O `which node` mostra qual está a ser usado. Se a versão não é a esperada, há outra instalação à frente no caminho.

- 4** **Depois de subir de versão**, reinstale as dependências de cada projecto (`npm ci`) e reconstrua as que têm partes compiladas (`npm rebuild`), e reinicie as aplicações (`pm2 restart` , ou o serviço).



O serviço continua com o Node antigo?

É o engano mais comum com o nvm: o seu terminal usa a versão nova, mas o systemd (ou o PM2 arrancado por outro utilizador) não carrega o nvm e corre o que encontra. Ponha no **ExecStart** o caminho completo que o `which node` lhe deu com o nvm activo. Veja **o exemplo de serviço com variáveis**.



Não salte versões às cegas.

Suba um passo de cada vez, teste a aplicação e só então avance. Antes de mexer num servidor com sites, faça uma cópia: **cópias de um VPS**. Num VPS não gerido, o Node e o que corre nele são seus de manter: **até onde vai o nosso suporte**.

⚡ RECOMENDADO

Ainda não tem um VPS para a sua aplicação? Veja os planos e escolha o sistema na encomenda.

 [Ver os servidores VPS](#) →

VEJA TAMBÉM

Manter uma aplicação Node.js a correr num VPS com o PM2



[Node.js no cPanel: escolher a versão e usar o npm](#)[Que sistema operativo escolher para o seu VPS ou servidor](#)

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado



Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1111 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:50