

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Shoutcast ou Icecast no SonicPanel: as diferenças e qual escolher

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-2199

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

**MozOut Moçambique**


RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2199>

# Shoutcast ou Icecast no SonicPanel: as diferenças e qual escolher

VPS e Servidores Criado em 18 de outubro de 2026 3 min de leitura



**A resposta curta:** no **SonicPanel** a rádio pode correr num servidor **Shoutcast** (versão 1 ou 2) ou **Icecast**: são as duas famílias de servidor de áudio mais usadas, e o ouvinte quase nunca nota a diferença. O que muda está do seu lado: **os dados que o programa de emissão pede e os formatos de áudio**. Regra geral: se já tem um programa ou um hábito montado para um deles, fique com esse. Se quer emitir em **OGG** ou **FLAC**, o Icecast é a casa natural desses formatos. Os números do plano (espaço do AutoDJ, qualidade máxima, ouvintes ilimitados) são os mesmos nos dois.

## As diferenças que contam

| Aspecto                          | Shoutcast                                                                                                                 | Icecast                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é                          | Servidor de áudio com duas gerações: a v1, mais antiga e simples, e a v2, que acrescenta mais informação sobre a emissão. | Servidor de áudio de código aberto, muito usado em rádios online.                                                                   |
| O que o programa de emissão pede | Endereço do servidor, porta e palavra-passe da transmissão.                                                               | Endereço do servidor, porta, <b>ponto de montagem</b> (por exemplo /live), utilizador <b>source</b> e palavra-passe da transmissão. |
| Formatos de áudio, regra geral   | MP3 e AAC+.                                                                                                               | MP3, AAC+, OGG e FLAC (OGG e FLAC são a especialidade dele).                                                                        |
| Programas de emissão             | BUTT, Mixxx, SAM Broadcaster e RadioBOSS falam com ele.                                                                   | Os mesmos programas falam com ele.                                                                                                  |
| Ouvintes                         | Abre no navegador, no player do site e nos leitores de áudio comuns.                                                      | Abre nos mesmos sítios.                                                                                                             |

## ➔ Como escolher, e o que fazer depois

**1** **Já tem um programa de emissão configurado?** Veja que tipo de servidor ele usa e escolha esse: não tem de mudar nada no estúdio.

**2** **Quer OGG ou FLAC?** Escolha Icecast. Antes de usar FLAC, leia **os formatos de áudio em cada painel**: o FLAC é sem perdas e pede muito mais débito do que um MP3, e o seu plano tem uma qualidade máxima de transmissão (até 128, 192 ou 320 kbps, conforme seja Pro, Plus ou Ultra).

**3** **Quer só MP3 ou AAC+, sem complicações?** Qualquer dos dois serve. O Shoutcast pede menos dados no programa de emissão; o Icecast obriga a acertar o ponto de montagem.

**4** **Escolha o tipo no SonicPanel.** É você quem escolhe Shoutcast ou Icecast, no próprio painel. Os dados certos (endereço do servidor, porta, palavra-passe da transmissão e, no Icecast, o ponto de montagem) vêm no e-mail. Um exemplo do formato: servidor `stream.oseudominio`, porta `8000` (é só exemplo; os seus são os do e-mail).

**5** **Configure o programa de emissão** com esses dados: veja **emitir em directo com BUTT, Mixxx ou SAM**.

**6** **Teste antes de anunciar:** emita uns minutos e ouça pelo link para ouvir, num telemóvel e noutra rede.

**!** **Mudar de Shoutcast para Icecast, ou ao contrário, mexe nos dados do estúdio.**  
No Icecast entram o ponto de montagem e o utilizador source; o link para ouvir também pode mudar. Avise os DJs e actualize o player do site, senão a rádio fica muda para eles. Peça a mudança por pedido de suporte e não a faça a meio de um programa.

**💡** **O erro mais comum no Icecast é o ponto de montagem.**  
«/live» e «live» não são a mesma coisa para alguns programas, e um ponto de montagem trocado dá «acesso recusado» mesmo com a palavra-passe certa. Copie-o tal e qual do e-mail.

### 🔊 PRECISA DE AJUDA?

Não sabe qual tipo de servidor lhe convém, ou o programa de emissão não liga? Abra um pedido de suporte no Meu MozOut com o programa que usa e a mensagem de erro.

 **Abrir pedido de suporte** ➔

**VEJA TAMBÉM**[Servidor de Streaming: primeiros passos no SonicPanel](#)[Emitir em directo no SonicPanel e no VoxStream com BUTT, Mixxx ou SAM](#)[AAC+, MP3, FLAC ou OGG: formatos de áudio e qualidade em cada painel](#)[SonicPanel ou VoxStream: que painel escolher para a sua rádio](#)[Pôr o player da sua rádio no site: as opções de player de cada painel](#)[Rádio ou vídeo online: que plano, e porque um plano de site comum não serve](#)**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings


NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro  
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, MoçambiqueCONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·  
www.mozout.co.mzHORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas  
Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-2199 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:54

Versão online deste  
documento