Gerado a 28/11/2026 22:40

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Configurar o servidor MCP com o aio mcp install no Claude Code, no Codex e no Cursor

O comando aio

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-3087

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3087

Configurar o servidor MCP com o aio mcp install no Claude Code, no Codex e no Cursor

O comando aio · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



O servidor MCP dá ao seu agente de programação ferramentas para gerar imagens, vídeos e voz. Se já tem o `aio` instalado e com a chave, não precisa de copiar nada das docs: `aio mcp install` mostra a configuração de cada ferramenta, já com o endereço `https://api.mozout.co.mz/mcp` e o nome `mozout-ai`.

Os três comandos

```
aio mcp install claude
aio mcp install codex
aio mcp install cursor
```

Cada um mostra o comando ou o bloco de configuração para essa ferramenta, com a chave escondida. Use `--show-key` se precisar de ver a chave por inteiro.

No Claude Code

O `aio` mostra o comando `claude mcp add` e só o corre se confirmar. Com `--yes`, corre sem perguntar:

```
aio mcp install claude --yes
```

Depois confirme com `claude mcp list` ou, dentro do Claude Code, com `/mcp`. O servidor deve aparecer activo (connected).

No Codex e no Cursor

Aqui o `aio` mostra o bloco a juntar ao ficheiro de configuração: `~/.codex/config.toml` no Codex; `~/.cursor/mcp.json` (todos os projectos) ou `.cursor/mcp.json` (só o projecto) no Cursor. Nos dois, a chave vem da variável `AIO_API_KEY`.

O Codex e o Cursor não lêem a chave guardada pelo aio.
O `aio auth login` guarda-a no ficheiro do próprio `aio`. O bloco do Codex e do Cursor lê a variável `AIO_API_KEY`, que tem de existir quando a ferramenta abre. Defina-a e abra a ferramenta outra vez.

No Linux e no macOS:

```
export AIO_API_KEY="prod_..."
```

No Windows, `setx AIO_API_KEY "prod_..."` grava a variável para as janelas que abrir depois. Feche o terminal e a ferramenta e volte a abri-los.

No Codex, confirme com `codex mcp list` ou com `/mcp`. O bloco das docs leva `tool_timeout_sec = 120`, que dá tempo às gerações. Se o bloco que copiou não o tiver, junte-o à mesma secção: o Codex, por omissão, desiste ao fim de 60 segundos (**docs do Codex**). No Cursor, veja na lista de servidores MCP se o servidor está activo e se as ferramentas aparecem (**docs do Cursor**).

Outras ferramentas

`aio mcp install` trata do Claude Code, do Codex e do Cursor. Para o Windsurf e o Cline, veja **o ficheiro de cada um**. Para o Claude Desktop, **o conector personalizado**. Para o ChatGPT, **o plugin, passo a passo**.

No Claude Code também pode entrar com a sua conta, sem chave nenhuma. Veja **o servidor MCP no Claude Code sem chave**.

RECOMENDADO
Quer imagens, vídeos e voz dentro do seu agente? Veja o All in One AI.
Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM
- O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT
- O servidor MCP no Claude Code sem chave: entrar com a sua conta
- O servidor MCP do All in One AI no Cursor, no Windsurf e no Cline: o ficheiro de cada um
- As ferramentas do servidor MCP uma a uma: list_models, generate_image, chat, web_search e outras
- All in One AI

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3087 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:40