Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:48

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Manter a chave fora do opencode.jsonc: {env:...} e o setx no Windows

OpenCode

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3189	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3189

Manter a chave fora do opencode.jsonc: {env:...} e o setx no Windows

OpenCode Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



A chave nunca deve ficar escrita no ficheiro do OpenCode. O ficheiro guarda só o nome de uma variável, e a chave fica no seu sistema. Assim pode copiar, mostrar ou partilhar o ficheiro sem dar a chave a ninguém.

Como funciona o {env:...}

```
"apiKey": "{env:MOZOUT_API_KEY}"
```

Quando lê o ficheiro, o OpenCode troca `{env:MOZOUT_API_KEY}` pelo valor da variável `MOZOUT_API_KEY`. Se a variável não existir, põe ali um texto vazio. O pedido vai sem chave e a API responde `401`.

1. Guardar a chave na variável

No Windows, abra a Linha de Comandos ou o PowerShell e escreva (com a sua chave entre aspas):

```
setx MOZOUT_API_KEY "prod_..."
```

O `setx` grava a variável para as janelas que abrir **depois**. Feche o terminal e a ferramenta e volte a abri-los.

No Linux e no macOS, escreva no terminal:

```
export MOZOUT_API_KEY="prod_..."
```

Para a variável existir em cada terminal novo, junte a mesma linha ao fim do `~/.bashrc` ou do `~/.zshrc`.

2. Fechar e abrir outra vez

No Windows, é o passo que mais se esquece. O `setx` não muda as janelas que já estão abertas: um OpenCode aberto antes dele não vê a variável. Feche o OpenCode e o terminal de vez, abra um terminal novo e só depois abra o OpenCode.

3. Confirmar que a variável existe

Num terminal novo. No PowerShell do Windows:

```
echo $env:MOZOUT_API_KEY
```

Na Linha de Comandos do Windows:

```
echo %MOZOUT_API_KEY%
```

No Linux e no macOS:

```
echo $MOZOUT_API_KEY
```

Se aparecer a chave, o OpenCode também a vê. Se não aparecer nada (ou, na Linha de Comandos, o próprio nome entre percentagens), a variável não existe nessa janela.

Outra forma: {file:...}

O OpenCode também lê um valor de um ficheiro, com `{file:caminho}`. O caminho pode ser relativo à pasta do ficheiro de configuração, absoluto ou começar por `~/`. Se o ficheiro não existir, fica um texto vazio.

```
"apiKey": "{file:~/.api-key}"
```

Guarde esse ficheiro fora da pasta do projecto, para não ir parar ao Git.

Se a chave já esteve escrita no ficheiro e o ficheiro foi para o Git, um chat ou um e-mail, revogue-a e crie outra.
Veja **o que fazer, pela ordem certa**.

No Kilo Code é diferente: o `{env:...}` só funciona no ficheiro global. Veja **porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global**.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no OpenCode com a chave em segurança? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **OpenCode com o All in One AI: criar o opencode.json do zero, a chave e os modelos** →
- **Partilhar a configuração do OpenCode no repositório sem partilhar a chave** →

Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa

Porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global, e não no do projecto

Programar com IA no All in One AI

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3189 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:48