Gerado a 28/11/2026 22:50

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o Aider e abri-lo no seu projecto com um modelo do All in One AI

Aider

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-3217

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3217

Instalar o Aider e abri-lo no seu projecto com um modelo do All in One AI

Aider Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



O Aider é um assistente de programação que trabalha no terminal, dentro do repositório Git do seu projecto. Aqui fica como o instalar, como o abrir na pasta certa e os primeiros comandos, já com um modelo do All in One AI.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Use uma chave `sandbox_` para confirmar a configuração sem gastar e uma `prod_` para trabalhar. Os campos estão em **criar uma chave da API**.
2. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.
3. Tenha o Python instalado. Segundo a documentação do Aider, o `aider-install` funciona com o Python 3.8 a 3.13.

1. Instalar o Aider

A documentação oficial indica primeiro estes dois comandos, iguais no Windows, no Linux e no macOS:

```
python -m pip install aider-install
aider-install
```

Se ainda não tem Python, há instaladores de uma linha que também instalam o Python 3.12. No Linux e no macOS:

```
curl -LsSf https://aider.chat/install.sh | sh
```

No Windows:

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://aider.chat/install.ps1 | iex"
```

Há mais formas, com uv ou pipx, na **página de instalação do Aider**.

2. Dizer ao Aider onde está a API

O Aider lê o endereço de `OPENAI_API_BASE` e a chave de `OPENAI_API_KEY`. No Linux e no macOS:

```
export OPENAI_API_BASE=https://api.mozout.co.mz/v1
export OPENAI_API_KEY="prod_..."
```

No Windows, use `setx` com os mesmos nomes. O `setx` só vale para as janelas que abrir depois, por isso feche o terminal e abra outro:

```
setx OPENAI_API_BASE https://api.mozout.co.mz/v1
setx OPENAI_API_KEY "prod_..."
```

Estes nomes também servem a outros programas. Se prefere nomes que são só do Aider, veja **o artigo sobre as duas variáveis**.

3. Abrir o Aider na pasta do projecto

Entre na pasta do projecto e abra o Aider com o modelo:

```
cd o-meu-projecto
aider --model openai/moonshotai/kimi-k2.7-code
```

O `openai/` diz ao Aider que a API é compatível com a da OpenAI. O resto é o id do catálogo, com a barra dele. Na primeira vez, o Aider avisa que não conhece o contexto nem o custo do modelo. Pode continuar: **o artigo sobre o aviso** explica o que quer dizer.

4. Os primeiros comandos

Comando	O que faz
`/add ficheiro`	Junta ficheiros à conversa, para o Aider os poder editar.
`/model`	Troca o modelo principal, por exemplo `/model openai/zai-org/glm-5.2`.
`/tokens`	Mostra quantos tokens a conversa actual ocupa.
`/exit`	Sai do Aider.

Para não escrever o `--model` sempre, crie `.aider.conf.yml` na pasta pessoal com a linha `model: openai/moonshotai/kimi-k2.7-code`. A lista dos modelos que aceitam ferramentas está em **Aider com o All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer programar no terminal com os nossos modelos? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Conferir o Aider com uma chave sandbox_: a resposta que deve aparecer
- O aviso Unknown context window size do Aider: o que quer dizer
- Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo
- Que ferramenta de programação usar com o All in One AI
- Programar com IA no All in One AI

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3217 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:50