Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:51

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

OPENAI_API_BASE e OPENAI_API_KEY: outros programas do computador também as usam

Aider

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3229	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3229

OPENAI_API_BASE e OPENAI_API_KEY: outros programas do computador também as usam

Aider Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



O Aider lê o endereço e a chave de `OPENAI_API_BASE` e `OPENAI_API_KEY`. São os nomes que a OpenAI usa, e não são só do Aider. Qualquer programa do computador que os leia passa a falar com a API da MozOut, com a sua chave.

O que pode acontecer

1. Outro programa que use estes nomes manda os pedidos para a nossa API e gasta os seus créditos de IA ou os pontos do seu Coding Plan.

2. Se esse programa pedir um modelo que não está no catálogo, recebe `404 model_not_found` e parece avariado.

3. O `setx` do Windows e o `export` substituem o valor que lá estivesse. Se tinha nesses nomes uma chave de outro serviço, deixa de a ter.

Nomes próprios do Aider

O Aider tem nomes seus para as mesmas duas coisas: `AIDER_OPENAI_API_BASE` e `AIDER_OPENAI_API_KEY`. Correspondem às opções `--openai-api-base` e `--openai-api-key`, como mostra a **lista de opções do Aider**. No Linux e no macOS:

```
export AIDER_OPENAI_API_BASE=https://api.mozout.co.mz/v1
export AIDER_OPENAI_API_KEY="prod_..."
```

No Windows:

```
setx AIDER_OPENAI_API_BASE https://api.mozout.co.mz/v1
setx AIDER_OPENAI_API_KEY "prod_..."
```

Feche o terminal e abra outro. O resto não muda: `aider --model openai/moonshotai/kimi-k2.7-code`.

Ou no ficheiro de configuração

O endereço não é segredo e pode ir no `.aider.conf.yml` da pasta pessoal:

```
openai-api-base: https://api.mozout.co.mz/v1
```

A documentação do Aider também aceita `openai-api-key:` nesse ficheiro, mas assim a chave fica escrita num ficheiro. Se o fizer, use só o da pasta pessoal, nunca o da raiz do repositório, que pode ir para o Git.

Tirar as variáveis antigas

No Linux e no macOS, apague as duas linhas do `~/.bashrc` ou do `~/.zshrc` e, no terminal aberto:

```
unset OPENAI_API_BASE OPENAI_API_KEY
```

No PowerShell do Windows:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("OPENAI_API_BASE", $null, "User")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("OPENAI_API_KEY", $null, "User")
```

Depois feche o terminal e abra outro.

> **!** Se a chave ficou num ficheiro que foi para o Git, ou num sítio que outras pessoas vêem, revogue-a e crie outra: **o que fazer, pela ordem certa**.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Aider sem mexer noutros programas? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Instalar o Aider e abri-lo no seu projecto com um modelo do All in One AI** →
- **Onde o Aider procura o .aider.model.metadata.json: pasta pessoal, repositório e pasta de arranque** →
- **Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo** →
- **Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer** →

Programar com IA no All in One AI

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3229 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:51