

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como configurar o seu e-mail no Thunderbird

E-mail

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-55

VERSÃO

v2026.10.04

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique


RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/55>

Como configurar o seu e-mail no Thunderbird

 E-mail  Criado em 14 de agosto de 2026  Atualizado em 4 de outubro de 2026  1 min de leitura



O Thunderbird consegue detectar sozinho as definições deste servidor - só precisa de escrever o seu nome, e-mail e senha.

Configuração automática

- 1 No Thunderbird, abra **Configurações de Conta** → **Acções de Conta** → **Adicionar Conta de E-mail**.
- 2 Introduza o seu nome, o e-mail completo e a senha, depois clique em **Continuar**.
- 3 O Thunderbird procura as definições sozinho e propõe **IMAP**, servidor *mail.oseudominio.co.mz*, porta **993** para entrada e porta **465** para saída, ambas com SSL/TLS.
- 4 Quando mostrar essas definições, clique em **Concluir**.



Se a detecção automática não encontrar nada,
clique em **Configurar manualmente** e preencha os mesmos valores à mão:

Definição	Entrada (IMAP)	Saída (SMTP)
Servidor	mail.oseudominio.co.mz - substitua pelo seu próprio domínio	
Porta	993	465
Segurança	SSL/TLS	SSL/TLS

Utilizador: o seu endereço de e-mail completo - **Senha:** a senha da caixa de correio definida no cPanel (não a do **Meu MozOut** nem a do cPanel).

 PRECISA DE AJUDA?

O Thunderbird continua sem ligar? Vamos resolver isso juntos.

 **Abrir um pedido de suporte** →

 VEJA TAMBÉM

Se não conseguir entrar, comece pelo webmail:

Erros comuns no webmail e como resolver cada um →

Configurou e continua sem receber?

Porque o seu e-mail não envia ou não recebe →

 E-MAIL PROFISSIONAL

O seu e-mail devia ter o nome da sua empresa.

Caixas no seu próprio domínio, com webmail, antispam e configuração automática no telemóvel e no computador.

Ver planos de e-mail →

✔ Funciona no Outlook, no telemóvel e no navegador

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974


CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·
www.mozout.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-55 · v2026.10.04 · Gerado a 21/10/2026 17:46



Versão online deste
documento