

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Primeiros passos com o seu VPS

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-97

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique


RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/97>

Primeiros passos com o seu VPS

 VPS e Servidores  Criado em 16 de agosto de 2026  Atualizado em 18 de outubro de 2026  3 min de leitura



Um VPS é um servidor só seu: escolhe o sistema operativo e tem acesso root completo. Isso significa também que a responsabilidade pelo que lá corre é sua - esta página cobre os primeiros passos.

Receber os dados de acesso

- 1 Os servidores VPS são preparados pela nossa equipa, não instantaneamente por um robô. Após o pagamento recebe um e-mail com o **endereço IP, utilizador e senha**.
- 2 Se o e-mail não chegou, veja primeiro o spam e depois abra um pedido - reenviamos os dados depois de confirmar a sua identidade.

O que escolheu ao encomendar

- 1 **Sistema operativo** - Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux e outros; há também opções Windows Server.
- 2 **Datacentro** - escolhido no pedido, entre várias localizações.
- 3 **Painel de controlo** - opcional. Pode ter cPanel, Plesk ou Webuzo, ou nenhum e gerir tudo por linha de comandos.

Ligar-se pela primeira vez (Linux)

- 1 Em macOS ou Linux, abra um terminal. No Windows, use o PowerShell ou o PuTTY.
- 2 Ligue-se com os dados que recebeu:

```
ssh root@IP.DO.SEU.SERVIDOR
```

3

Mude a senha de root imediatamente com `passwd`, e guarde-a em sítio seguro.**Antes de desactivar a entrada por senha, configure a chave - e teste-a.**

Desligar o `PasswordAuthentication` sem uma chave SSH a funcionar deixa-o de fora do seu próprio servidor. Abra uma segunda sessão e confirme que a chave funciona **antes** de fechar a primeira. Se ficar mesmo trancado, podemos ajudar, mas a recuperação pode implicar reinstalar.

**Num VPS, as cópias de segurança são da sua responsabilidade.**

As cópias diárias incluídas na hospedagem compartilhada não se aplicam a um VPS não gerido. Planeie as suas - um snapshot antes de cada alteração grande é o seguro mais barato que há.

**PRECISA DE AJUDA?**

Não recebeu os dados de acesso, ou ficou trancado fora do servidor? Fale connosco.

**Abrir um pedido de suporte** →**Nos nossos planos**

- ✓ Os nossos VPS usam virtualização KVM e dão-lhe acesso total por SSH. O VPS1 tem 1 vCPU, 2 GB de RAM e 40 GB de NVMe; a gama sobe até ao VPS6, com 32 vCPU, 64 GB de RAM e 1.280 GB de NVMe.
- ✓ Os servidores Cloud começam no Cloud1 (1 vCPU, 2 GB, 25 GB) e sobem até ao Cloud6 (32 vCPU, 64 GB, 400 GB).
- ✓ Para confirmar o que recebeu, ligue-se por SSH e execute `nproc` (processadores), `free -h` (memória) e `df -h` (disco). Os dados do serviço estão no Meu MozOut, em Serviços.

**VEJA TAMBÉM**

Quando alguma coisa correr mal:

Erros comuns em VPS e Cloud: SSH, memória, disco e reinícios →

Antes de assumir a administração, veja

VPS gerido ou não gerido: qual escolher e quem faz o quê →

Para saber se o VPS é mesmo a camada certa:

Hospedagem compartilhada, VPS, Cloud ou dedicado: a comparação completa



SERVIDORES VPS E CLOUD

Quando a hospedagem compartilhada já não chega.

Recursos dedicados, acesso root e liberdade para instalar o que precisar. Com a mesma equipa de suporte por trás.

Ver servidores →

✓ Linux ou Windows · escala quando precisar


mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-97 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:46



Versão online deste
documento