Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:43

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN ou ANTHROPIC_API_KEY: qual usar no Claude Code

Claude Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3119	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3119

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN ou ANTHROPIC_API_KEY: qual usar no Claude Code

Claude Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



O Claude Code tem duas variáveis para a chave. A nossa API aceita as duas, por isso a escolha não muda o que paga. Muda o cabeçalho em que a chave segue e a forma como o Claude Code a trata.

A diferença

Variável	Como a chave segue	O que diz a documentação do Claude Code
`ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`	No cabeçalho `Authorization: Bearer ...`	Um valor próprio para o cabeçalho `Authorization`. O Claude Code junta `Bearer` à frente.
`ANTHROPIC_API_KEY`	No cabeçalho `x-api-key`	Quando existe, é usada em vez da sua assinatura do Claude, mesmo com sessão iniciada. No modo interactivo, o Claude Code pede uma vez que aprove a chave.

Qual recomendamos

`ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`, como nos exemplos das docs. Defina só uma das duas: assim sabe sempre que chave o Claude Code envia.

```
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="$MOZOUT_API_KEY"
```

O `$MOZOUT_API_KEY` copia a chave da variável onde já a guardou. No `settings.json` não é assim: lá, a chave fica escrita tal como está. Veja **guardar a configuração no settings.json**.

Se usar ANTHROPIC_API_KEY

1. Defina-a com a sua chave: `export ANTHROPIC_API_KEY="$MOZOUT_API_KEY"`.

2. Abra o Claude Code. Ele pergunta, uma vez, se quer usar esta chave. Aceite: é a sua chave da MozOut.

3. Para voltar à sua assinatura do Claude, apague a variável e o nosso endereço: `unset ANTHROPIC_API_KEY ANTHROPIC_BASE_URL`.

Nenhuma das duas serve no servidor MCP

No cabeçalho de um servidor MCP remoto, o Claude Code lê `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` e `ANTHROPIC_API_KEY` como vazias, para que o ficheiro de um projecto não envie as suas credenciais a outro servidor. No `.mcp.json`, use `${MOZOUT_API_KEY}`, mesmo que seja a mesma chave. Veja **partilhar a configuração do MCP no .mcp.json**.

Um 401 quer dizer que a chave não chegou ou está errada.
Confirme que a variável existe no terminal onde abriu o Claude Code, sem a mostrar no ecrã:

```
test -n "$ANTHROPIC_AUTH_TOKEN" && echo OK || echo "em falta"
```

Se disser «em falta», defina a variável e abra o Claude Code outra vez.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Claude Code? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns →
- Guardar a configuração do Claude Code no settings.json para não definir as variáveis sempre →
- Partilhar a configuração do MCP com a equipa no .mcp.json sem partilhar a chave →
- Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos →
- Programar com IA no All in One AI →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3119 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:43