Gerado a 28/11/2026 15:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Associar o Claude Desktop ao servidor MCP do All in One AI, passo a passo

All in One AI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2933	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2933

Associar o Claude Desktop ao servidor MCP do All in One AI, passo a passo

All in One AI Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



Com o servidor MCP do All in One AI, o Claude gera imagens, vídeos e voz, pergunta a outros modelos e mostra o seu saldo, sem sair da conversa. No Claude Desktop, o servidor junta-se como um **conector personalizado** (custom connector). Entra-se com a sua conta da MozOut, sem copiar chave nenhuma. Para saber o que é o MCP, veja **o que é um servidor MCP**.

Antes de começar

1. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**. A conta do All in One AI tem de estar activa.

2. Confirme o seu plano do Claude. Segundo o suporte do Claude, os conectores personalizados existem nos planos Free, Pro, Max, Ultra, Team e Enterprise, mas no Free só pode juntar um.

Juntar o conector

1. No Claude Desktop, escolha **Customize** na barra lateral e depois **Connectors**. Se a barra mostrar **Plugins**, escolha **Plugins**.

2. Carregue em **+ Add** e depois em **Add custom connector**.

3. Dê-lhe um nome, por exemplo MozOut, e escreva o endereço `https://api.mozout.co.mz/mcp`.

4. Deixe as opções de OAuth como estão. Não precisa de Client ID nem de segredo: o Claude regista-se sozinho no nosso servidor.

5 Carregue em **Add** e depois em **Connect**. Abre-se a página de entrada do Meu MozOut.

6 Entre com a sua conta e carregue em **Permitir**. O ecrã mostra o nome da aplicação, a sua conta e as permissões: ver modelos, saldo e pedidos, e fazer pedidos de IA, que gastam créditos.

O conector fica na sua conta do Claude: aparece no Claude Desktop, no site e na aplicação do telemóvel.

Team e Enterprise

Nos planos de equipa, só um proprietário (Owner) junta o conector, para toda a organização, em **Organization settings**, **Connectors**. Depois, cada pessoa carrega em **Connect** na sua lista de conectores e entra com a sua própria conta da MozOut.

Usar numa conversa

Na caixa da mensagem, carregue em **+**, depois em **Connectors**, e active o conector. Depois peça em linguagem normal, por exemplo: «Gera uma imagem quadrada de um escritório com plantas.» ou «Quantos créditos de IA me restam?». As ferramentas são as mesmas do **servidor MCP no Claude Code**.

E o ficheiro claude_desktop_config.json?

Esse ficheiro serve para servidores MCP que correm no seu computador. Segundo o suporte do Claude, é um mecanismo à parte e os servidores dele não aparecem no site. O nosso servidor é remoto, por isso o caminho certo é o conector. Também há no Claude a opção de mandar a chave num cabeçalho (Request headers), mas está em beta e só para algumas organizações.

Quanto custa

Ver os modelos, o estado de uma geração e o saldo não custa nada. As gerações e as perguntas a outros modelos gastam os créditos ou os pontos da conta que autorizou, aos mesmos preços da API, e aparecem na aba «Histórico» do **All in One AI**. Por OAuth, os pedidos são sempre de produção. Antes de um vídeo longo, peça ao Claude o preço e o saldo.

Para retirar o acesso

, abra o All in One AI, aba «Histórico», bloco «Aplicações associadas», e carregue em «Retirar o acesso». O acesso é cortado logo. Se o conector não for usado durante 30 dias, tem de o autorizar outra vez.

RECOMENDADO

Quer imagens, vídeos e voz dentro do Claude? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT
- O servidor MCP do All in One AI no Cursor, no Windsurf e no Cline: o ficheiro de cada um
- O que é um servidor MCP e porque é que as pessoas pedem um
- O comando aio: a IA no terminal, instalada numa linha
- Programar com IA no All in One AI

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2933 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 15:49